

PE: CALCULA SALDO BH PARA FOLHA



(34) 99828-7177

Rua Líbia, 86 - Laranjeiras
Uberlândia / MG

1. OBJETIVO

Ponto de Entrada para calcular o saldo do banco de horas para levar a tabela de resultado (SPB); a informação do RESULTADO é enviada para a folha de pagamento.

2. DESCRIPTIVO DE COMO O PONTO DE ENTRADA

O Ponto de Entrada PN80GRBH, é executado na rotina de fechamento de banco de horas (PONM08). Sistema busca os valores referente ao PROVENTO e DESCONTO do Banco de Horas; exclui valores da tabela de Resultado (SPC); Calcula o Saldo; Grava o saldo na tabela de Resultado e grava o saldo no Banco de horas informando que foi pago ou descontado do colaborador.

3. IMPLANTAÇÃO

- Informar as verbas de folha [P9_CODFOL] nos eventos de resultado do banco de horas.
 - Resultado Provento: evento de identificador de ponto 023A
 - Resultado Desconto: evento de identificador de ponto 024A
- Cadastrar dois eventos de ponto para indicar se a baixa do banco foi de Saldo Positivo ou de Saldo Negativo. Sugestão:
 - Código: 998; Descrição: BAIXA BCO (+); Tipo do cod: 4 -Base (desconto); Classificação: ZZ (Outros).

TOTVS | Ponto Eletrônico

Cadastro de Eventos - ALTERAR

Geral		Banco de Horas	
Código * 998	Descrição * BAIXA BCO (+)	Cod.p/Folha <input type="button" value=""/>	Ident.Ponto <input type="button" value=""/>
Desc. D.S.R. N - Nao	Tipo do Cod.* 4 - Base (Desconto)	Divergência N - Nao	Contador <input type="button" value=""/>
Classific. ZZ - Outros			



valeria.neves@priorirh.com.br



instagram.com/priori_rh



linkedin.com/company/priorirh



facebook.com/priorirh



(34) 99828-7177



www.priorirh.com.br

PE: CALCULA SALDO BH PARA FOLHA



- Código: 999; Descrição: BAIXA BCO (-); Tipo do cód.: 3 -Base (provento); Classificação: ZZ (Outros).

Cadastro de Eventos - ALTERAR

Outras Ações CANCELAR Salvar

Geral		Banco de Horas	
Código * 999	Descrição * BAIXA BCO (-)	Cod.p/ Folha <input type="button" value=""/>	Ident.Ponto <input type="button" value=""/>
Desc. D.S.R. N - Nao	Tipo do Cod.* 3 - Base (Provento)	Divergencia N - Nao	Contador <input type="button" value=""/>
Classific. ZZ - Outros			

- Criar os Parâmetros

- PRI_EVTP: Cadastrar o Evento do Tipo 4 – Base (desconto); que indica que o banco foi pago ao colaborador. Seguindo o exemplo acima seria o 998.
- PRI_EVTN: Cadastrar o Evento do Tipo 3 – Base (provento); que indica que o banco foi pago ao colaborador. Seguindo o exemplo acima seria o 999.
- PRI_NEGBCO: Parametriza se desconto ou não quando o banco for negativo
- PRI_NEGRES: Parametriza se desconta ou não o banco de Horas quando é negativo para rotina de rescisão.

- Compilar o PE - PN80GRBH.



valeria.neves@priorirh.com.br



linkedin.com/company/priorirh



instagram.com/priori_rh



facebook.com/priorirh



(34) 99828-7177



www.priorirh.com.br



4. DETALHE DA PARAMETRIZAÇÃO

SX6 – Parâmetros

Parâmetro	Descrição	Conteúdo	Criado
PRI_EVTP	Evento do tipo Desconto, que indica Banco de Horas pago com o Saldo Positivo (utilizado para baixar o banco)	C	S
PRI_EVTN	Evento do tipo Positivo, que indica Banco de Horas pago com o Saldo Negativo (utilizado para baixar o banco)	C	S
PRI_NEGBCO	Gerar ou não Desconto no Resultado, quando o banco de horas é negativo. .T. = Gerar Banco Negativo e .F. = Não gera Banco Negativo	L	S
PRI_NEGRES	Gerar ou não Desconto no Resultado, quando for rescisão T. = Gerar Banco Negativo e.F. = Não gera Banco Negativo	L	S



valeria.neves@priorirh.com.br



linkedin.com/company/priorirh



instagram.com/priori_rh



facebook.com/priorirh



(34) 99828-7177



www.priorirh.com.br